

IBM SPSS Statistiche
Versione 29

*Configurazione di Assistive Technology
Software*



Indice

Capitolo 1. Software di Tecnologia assistenziale.....	1
Software Windows.....	1
software macOS.....	2

Capitolo 1. Software di Tecnologia assistenziale

IBM® SPSS Statistiche offre accessibilità per tutti gli utenti, nonché supporto specifico per gli utenti con disabilità visive e di altro tipo funzionale. Questo documento descrive come abilitare il software di tecnologia assistenziale con IBM SPSS Statistiche.

Software Windows

IBM SPSS Statistiche è stato sperimentato con JAWS. Per abilitare JAWS e altri prodotti tecnologici assistenziali per lavorare con IBM SPSS Statistiche, è necessario completare i seguenti passaggi.

1. Impostare la posizione del Java Access Bridge.
2. Sostituire il file `Java accessibility.properties`.
3. Per JAWS, importare il file dizionario `stats` dall'installazione IBM SPSS Statistiche.

Impostazione della posizione del ponte di accesso Java

1. Dal menu Start, aprire il **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Sistema**.
3. Nella finestra di dialogo Proprietà di sistema, fare clic sulla scheda **Advanced**.
4. Fare clic su **Variabili di ambiente**.
5. Nella finestra di dialogo Variabili Ambiente, scorrere l'elenco Variabili di sistema e selezionare la variabile **Path**.
6. Fare clic su **Modifica**.
7. All'inizio della casella di testo Valore variabile, digitare il percorso alla cartella di installazione IBM SPSS Statistiche seguito da `\JRE\bin;`. Ad esempio, se IBM SPSS Statistiche è installato in `C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics`, digitare: `C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\JRE\bin;`
Nota: È necessario rimuovere qualsiasi riferimento alle versioni precedenti IBM SPSS Statistiche `\JRE\bin;` nella casella di testo della variabile Valore variabile **Path**.
8. Fare clic su **OK**.
9. Vai alla directory `C:\Windows\System32\` e verifica una versione più vecchia del file `WindowsAccessBridge-64.dll`. Se il file è presente nella directory `C:\Windows\System32\`, eseguire il backup del file in una directory differente e rimuoverlo da `C:\Windows\System32\`.

Copia del file `Java accessibility.properties`

1. Vai alla cartella `Accessibility` nella cartella di installazione di IBM SPSS Statistics. Ad esempio, se IBM SPSS Statistiche è installato nella cartella `C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics`, vai a `C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility`.
2. Copiare il file `accessibility.properties`.
3. Incollare il file nella cartella `\JRE\conf` nella cartella di installazione IBM SPSS Statistiche.

Il bridge di accesso Java si carica la prossima volta che si avvia IBM SPSS Statistics.

Copia del file dizionario JAWS

Abbiamo creato un file dizionario per l'utilizzo con JAWS. Anche se non è richiesto di utilizzare il file dizionario, contiene le corrette pronunce dei termini statistici che JAWS mispronounce. Inoltre, rimuove "trattini" da una serie di termini. Ad esempio, se si usa il dizionario, "chi-quadrato" viene letto come "chi quadrato" piuttosto che "chi dash square".

1. Vai alla cartella Accessibility nella cartella di installazione di IBM SPSS Statistics . Ad esempio, se IBM SPSS Statistiche è installato nella cartella C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics, vai a C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility.
2. Copiare il file *.jdf.
3. Incollare il file nella cartella che contiene i tuoi file di script JAWS.

JAWS 2022

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2022\SETTINGS\enu

JAWS 2021

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2021\SETTINGS\enu

JAWS 2020

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2020\SETTINGS\enu

4. Avviare JAWS.
5. Avviare IBM SPSS Statistiche.
6. Aprire un file di dati.
7. Dai menu, scegliere **Analizza > Test T per un campione**. Se il file del dizionario viene utilizzato, JAWS legge "One Sample T Test" invece di "One dash Sample T Test".

software macOS

macOS include VoiceOver, ovvero un'interfaccia di accessibilità che include funzionalità di lettura dello schermo. Il supporto Java è costruito in VoiceOver, quindi non è richiesta alcuna configurazione speciale. Fare riferimento alla Guida macOS per ulteriori informazioni.

